

Configurar Webhook

Configuración de Webhook en LibreDTE

Anonymous · 08/10/2026

Configuración de Webhook en LibreDTE

Puedes configurar en LibreDTE la renderización de los documentos usando el servicio de LibreDTE View.

Solo debes ir a la [configuración de webhooks del emisor](#) y agregar el *endpoint* de LibreDTE View en el webhook **Generar PDF de DTE personalizado**.

```
https://view.libredte.cl/api/dte/render?format=pdf
```

Nota: Para el webhook de LibreDTE es obligatorio especificar `format` con valor `pdf`. Pues LibreDTE espera un archivo PDF en la respuesta al renderizar.

El *endpoint* previo [resolverá automáticamente](#) la plantilla a usar y renderizará el documento en formato PDF. Si deseas renderizar el documento con una plantilla específica, puedes agregar el parámetro `template` al *endpoint*.

```
https://view.libredte.cl/api/dte/render?format=pdf&template=mi-plantilla-personalizada
```

El parámetro `template` debe ser el nombre de una [plantilla global](#).

Resolución automática de plantilla

Cuando no se especifica el parámetro `template`, el servicio busca la primera plantilla disponible en este orden:

Formato del nombre de la plantilla	Descripción
<code>{rut_emisor}/{tipo_dte}</code>	Específica por emisor y tipo de documento.
<code>{rut_emisor}/{formato}</code>	Específica por emisor y formato.
<code>{rut_emisor}/{formato}-{papel}</code>	Específica por emisor, formato y papel.
<code>{rut_emisor}/default</code>	Default del emisor.
<code>{formato}</code>	Genérica por formato.

Formato del nombre de la plantilla	Descripción
{formato}-{papel}	Genérica por formato y papel.
default	Plantilla base (siempre disponible).

Los valores de `formato` y `papel` se obtienen según la configuración de [PDF por defecto del emisor](#).

Plantillas globales

Las plantillas globales son plantillas genéricas que no están asociadas a un emisor específico.

Actualmente están disponibles las siguientes plantillas globales:

Plantilla	Descripción
general	Equivalente a la plantilla general de LibreDTE.
estandar	Equivalente a la plantilla estándar de LibreDTE.
servicios_basicos	Equivalente a la plantilla de servicios básicos de LibreDTE.
default	Plantilla base.

Última actualización el 08/10/2026